# Microsoft Edge instellen als standaard webbrowser in Windows 10

(Dit document kunt U terugvinden op internet via deze link:) https://www.startnederland.nl/help/pdf/E007-edge-instellen-als-standaard-webbrowser-in-windows-10.pdf

Microsoft Edge staat standaard als standaard webbrowser ingesteld in Windows 10. Indien een andere webbrowser staat ingesteld als standaard webbrowser, dan kunt U eenvoudig Edge opnieuw instellen als standaard webbrowser in Windows 10. Dit document geeft ook uitleg hoe U elk ander geinstalleerde webbrowser kunt instellen als zijnde de standaard webbrowser. Hieronder wordt uitgelegd hoe U Microsoft Edge in Windows 10 hernieuwd kunt instellen als uw standaard webbrowser ...

N.B. Microsoft Edge wordt standaard meegeleverd bij elke Windows 10 versie !

## Stap 1: Microsoft Edge is reeds geïnstalleerd op uw Windows 10 Computer !

Links onder op uw bureaublad ziet U de Windows 10 Start-knop Klik met de linker-muisknop de Start-knop Klik daarna met de linker-muisknop op de menukeuze: Instellingen (= het tandwieltje) Zie het scherm hieronder:



Stap 2: U komt in het INSTELLINGEN-menu terecht. Kies uit dit menu de keuze: Apps Zie de afbeelding hieronder:

Instellingen							- 🗆 X
	Mijn Microsoft-ac	count	OneDrive Beheren		Windows Update Lastst gecontroleerd: 14 uren geleden	Rewards Verdien direct	Surfen Herstel aanbevolen
			Instelling zoeken		Q		
旦	Systeem Weergave, geluid, meldingen, energie, aan/uit		Apparaten Bluetooth, printers, muis		Telefoon Uw Android-telefoon of iPhone koppelen		Netwerk en internet Wi-Fi, vliegtuigstand, VPN
¥	Persoonlijke instellingen Achtergrond, vergrendelingsscherm, kleuren		Apps Verwijderen, standaardiinstellingen, optionele onderdelen	8	Accounts Uw accounts, e-mail, supphroniseren, werk familie	A <del>7</del>	<b>Tijd en taal</b> Spraak, regio, datum
8	<b>Gaming</b> Xbox Game Bar, opnames, Gamemodus	Ģ	Toegankelijkheid Verteller, vergrootglas, hoog contrast	Q	Zoeken Mijn bestanden zoeken, machtigingen	A	Privacy Locatie, camera, microfoon
CD	Bijwerken en beveiliging Windows Update, herstel, back- up						

Ga door naar de volgende pagina ...

## Stap 3: In het menu: Apps en onderdelen: Kies in het linker gedeelte de keuze: Standaard-apps

			- 0 X
බ Start	Apps en onderdelen		
nstelling zoeken	Kies waar u apps wilt downloaden		Verwante instellingen
Apps	Door alleen apps uit de Microsoft Store te insta uw apparaat.	illeren, beschermt u	Programma's en functies
IE Anns en onderdelen	Overal ~		Help op het web
5 Standaard-apps		_	Problemen met Microsoft Store- apps oplossen
	Apps en onderdelen		Apps verwijderen
印 <u></u> Offlinekaarten	Optionele onderdelen		Apps bijwerken
Apps voor websites	Aliassen voor app-uitvoering		Assistentie
□ Video afspelen	Zoek en sorteer apps en filter apps per station. verwijderen of verplaatsen, selecteert u deze in	Als u een app wilt de lijst.	Feedback geven
무 Opstarten	Zoeken in deze lijst $P$		
	Sorteren op: Naam 🗸 🛛 Filteren op: Alle sta	tions $\checkmark$	
	139 apps gevonden		
	3D Builder Microsoft Corporation	<b>16,0 kB</b> 8-8-2019	
	3D-viewer Microsoft Corporation	<b>16,0 kB</b> 28-8-2021	
	Adobe Acrobat DC (64-bit)	540 MB 12-4-2022	
	Frank in the second second	10.110	

Nadat U de keuze: Standaard-apps heeft gekozen, ga dan in het volgende scherm naar de rechter zijde en schuif de schuifbalk naar beneden. Zoek naar het onderdeel: Webbrowser

← Instellingen	– 🗆 X
û Start	Standaard-apps
Instelling zoeken	Standaard-apps kiezen
Apps	E-mail
IΞ Apps en onderdelen	
I∋ Standaard-apps	Kaarten
띠. Offlinekaarten	Contraction Kaarten
Apps voor websites	
🖽 Video afspelen	
☐ Opstarten	
	Fotoviewer
	+ Kies een standaard-app
	Videospeler
	Films en tv

Ga naar de volgende pagina...

## Stap 4: Kijk bij het onderdeel: Webbrowser

Aan de rechter zijde ziet U onder in het scherm bij de afdeling: Webbrowser de keuze staan: Internet Explorer (of Firefox of Google Chrome) Klik op: Google Chrome (in het voorbeeld hieronder)

	– 🗆 ×
ŵ Start	Standaard-apps
Instelling zoeken	<b>6</b> Kaarten
Apps	
	Muziekspeler
E Apps en onderdelen	Groove Muziek
🖅 Standaard-apps	
邱_ Offlinekaarten	Fotoviewer
Apps voor websites	+ Kies een standaard-app
□ Video afspelen	Videospeler
☐ Opstarten	Films en tv
Klik hierop	Webbrowser
	Google Chrome
	Standaardinstellingen zoals aanbevolen door Microsoft herstellen
	opineuri instanti

Stap 5: Selecteer uit het volgende menu de keuze: Microsoft Edge

← Instellingen		- 🗆 X			
යි Start	Sta Kies een app				
Instelling zoeken	Microsoft Edge Aanbevolen voor Windows 10				
Apps	Muzi Google Chrome				
E Apps en onderdelen	o Internet Explorer				
I≕ Standaard-apps					
띠 Offlinekaarten	Foto Microsoft Edge				
Apps voor websites	+ Opera Internet Browser				
□ Video afspelen	Video Vivaldi				
♀ Opstarten	Een app zoeken in de Microsoft Store				
	Webl				
Google Chrome					
Standaardinstellingen zoals aanbevolen door Microsoft herstellen					
	Opnieuw Instellen				

Selecteert U hierboven een andere webbrowser, dan wordt dat de standaard webbrowser !

Ga door naar de volgende pagina ...

# Klaar ! Microsoft Edge staat nu ingesteld als uw standaard internetbrowser in Windows 10.



Getest, wat blijkt :

#### Is Edge de standaard browser, dan:

opent Edge WEL de snelkoppelingen die door/via Chrome op uw bureaublad zijn gezet opent Edge WEL de snelkoppelingen die door/via Firefox op uw bureaublad zijn gezet opent Edge NIET de snelkoppelingen die door/via I.E. 11 op uw bureaublad zijn gezet

#### Is Chrome de standaard browser, dan:

opent Chrome NIET de snelkoppelingen die door/via Edge op uw bureaublad zijn gezet opent Chrome NIET de snelkoppelingen die door/via I.E. 11 op uw bureaublad zijn gezet opent Chrome WEL de snelkoppelingen die door/via Firefox op uw bureaublad zijn gezet

#### Is Internet Explorer 11 de standaard browser, dan:

opent I.E. 11 WEL de snelkoppelingen die door/via Chrome op uw bureaublad zijn gezet opent I.E. 11 WEL de snelkoppelingen die door/via Firefox op uw bureaublad zijn gezet opent I.E. 11 NIET de snelkoppelingen die door/via Edge op uw bureaublad zijn gezet

#### Is Firefox de standaard browser, dan:

opent Firefox NIET de snelkoppelingen die door/via Edge op uw bureaublad zijn gezet opent Firefox NIET de snelkoppelingen die door/via I.E. 11 op uw bureaublad zijn gezet opent Firefox WEL de snelkoppelingen die door/via Chrome op uw bureaublad zijn gezet

# Een website instellen als standaard opstartpagina in een webbrowser

Zie hiervoor een van de navolgende links:

https://www.startnederland.nl/chrome https://www.startnederland.nl/edge https://www.startnederland.nl/firefox

U kunt dit .pdf bestand eenvoudig uitprinten of downloaden op uw computer. U mag dit .pdf bestand nadien vrij verspreiden en ook mailen naar andere computergebruikers. Voor meer help-informatie, tips en trucs kunt U terecht op het navolgende internetadressen:

https://www.startnederland.nl/help of op: https://www.windowshelp.nl

U mag dit document vrij downloaden en verspreiden of mailen naar andere computergebruikers.

Dit .pdf bestand kunt U ook terugvinden via één van de bovenstaande internet-adressen.

Dit .pdf document wordt U aangeboden door:

www.startnederland.nl